

SETTING UP NETWORK IN WINDOWS 7

<u>STEP 1</u>

- 1. Open **Network and Sharing Center (NETVÆRKS- OG DELINGSCENTER)**, which can be found in the start menu and the Control Panel.
- 2. Select Change adapter settings (REDIGER INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSKORT) as shown in Figure 1



Figure 1



STEP 2

- 1. Find the network connection your ethernet cable is plugged into. Usually, it will be the only connection with the icon as shown in figure 2.
- 2. Open settings for the network connection by double clicking the icon or by right-clicking it and selecting **Properties (EGENSKABER)**.







STEP 3

- 1. Find TCP/IPv4 (INTERNET PROTOCOL VERSION 4) and select it.
- 2. Select Properties (EGENSKABER).

Egenskaber for Local Area Connection	
Netværk Deling	
Opret forbindelse ved hjælp af:	
NVIDIA nForce Networking Controller	
Konfigurer Denne forbindelse bruger følgende elementer:	
 ✓ Klientprogram til Microsoft-netværk ✓ QoS-pakkeplanlægning ✓ Fil- og printerdeling til Microsoft-netværk ✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ✓ TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4) ✓ I/O-driver til mapper til link-layer-topologi ✓ Besvarelse til link-layer-topologi 	
Installer Fjern Egenskaber Beskrivelse TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Standard-WAN-protokol, der kan bruges til kommunikation på tværs af flere indbyrdes forbundne netværk.	
OK Annuller	

Figure 3



STEP 4

- 1. Select Obtain an IP adress automatically (HENT AUTOMATISK EN IP-ADRESSE).
- 2. Select Obtain DNS server adress automatically (HENT AUTOMATISK EN DNS-SERVERADRESSE). Though, it is an advantage to use alternative DNS-services (like OpenDNS) as it can provide more stability for the internet connection. The alternative DNS-setup is shown in Figure 4.
- 3. Click OK.

Egenskaber for TCP/IPv4 (Internet Pro	tocol Version 4)	
Generelt Alternativ konfiguration		
Du kan få IP-indstillinger tildelt automatisk, hvis dit netværk understøtter denne facilitet. Ellers skal du kontakte din netværksadministrator for at få de korrekte IP-indstillinger.		
I Hent automatisk en IP-adresse		
Brug følgende IP-adresse:		
IP-adresse:		
Undernetmaske:		
Standardgateway:		
Hent automatisk en DNS-serveradresse		
Brug følgende DNS-serveradress	er:	
Foretrukken DNS-server:	208 . 67 . 220 . 220	
Alternativ DNS-server:	208 . 67 . 222 . 222	
Validate settings upon exit	Avanceret	
OK Annuller		

Figure 4